

ノード管理

ActiveServerは、**単一ノード**または**複数ノード**セットアップのどちらでも実行できます。これらのノードの詳細は、**Deployment**ページの**Nodes**タブで確認できます。このページは、**システム全体**のログレベル設定とは異なる設定が必要な場合に、特定のノードのログレベルを設定できる場所でもあります。

Info

複数ノード・セットアップのガイドは、今後のドキュメントバージョンで提供されます。

ユーザーアクセス

ユーザーがノード設定を表示および編集するには、**System admin**ロールが必要です。

Deployment

administrator

Nodes

Activation status

Node list

Select a row to view details.

Showing 1 to 1 of 1 Nodes. Details of selected Node are displayed below.

Node name	Host name	Status
Node c22c22c2	nnnnng-pppppp-as-888cfdc888-mt8t8	ONLINE

Node c22c22c2

Details

Node name

Node c22c22c2

Node ID

c22c22c2-4cc7-4fc2-859c-3c3cc3f3c0c3

Operating system

Linux

Java version

1.8.0_201

Physical memory size

16636354560

CPU architecture

amd64

Cores

1

IP address

100.99.11.119

Logging

Use system default

Enabled

Log level

INFO

Save

ノード詳細

詳細を表示するには、**Node list**からノードを選択します。

- ・ **Node name** - ステータスの追跡を維持するためにノードに指定できる編集可能な名前。
- ・ **Node ID** - データベース内のノードのシステム生成UUID。
- ・ **Operating system** - ノードのサーバーに使用されているオペレーティング・システム。
- ・ **Java version** - ノードのサーバーに使用されているJavaバージョン。
- ・ **Physical memory size** - ノードのサーバーに搭載されている物理メモリの合計量。
- ・ **CPU architecture** - ノードのサーバーに搭載されているCPUアーキテクチャ・チップのタイプ
- ・ **Cores** - ノードのサーバーに搭載されている論理コア数。
- ・ **IP address** - ノードがホストされているIPアドレス。

ログ

特定のノードに異なるログレベルが必要な場合は、以下の設定を変更できます。

- ・ **Use system default** - *Enabled*の場合、ノードはシステム全体のログレベル設定を使用します。*Disabled*の場合、ノードのログ・ベルを手動で変更できます。
- ・ **Log level** - **Use system default**が*Disabled*の場合に編集でき、ログレベルを変更できます。